

Instrukcja umieszczania zdjęć na aukcji z wykorzystaniem własnego serwera

1. Pobranie programu typu FTP.

Pliki na serwerze umieszcza się za pomocą programów typu FTP. Jednym z najłatwiejszych w obsłudze i całkowicie darmowych jest Core FTP Lite.

Można go pobrać np z tej strony:


<http://www.download.net.pl/1187/Core-FTP-Lite/>

ok.: 3,5 MB

2. Konfiguracja programu FTP (Core FTP Lite).

Po pobraniu i zainstalowaniu programu należy go odpowiednio skonfigurować.


W tym celu należy w oknie Site Manager należy kliknąć opcję NEW SITE



Następnie należy wypełnić zaznaczone na czerwono pola:

- site name: wpisując dowolną nazwę
- host/IP/URL: wpisując nazwę serwera ftp (w przypadku darmowych serwerów na republika.pl należy wpisać „ ftp.republika.pl „)
- username: nazwa użytkownika ftp (znajduje się w mailu przesłany z szablonem)
- Password: hasło (także znajduje się w mailu przesłanym z szablonem)

Pozostałych pól nie należy wypełniać ani zmieniać domyślnych parametrów.




Po wypełnieniu jak powyżej należy kliknąć na Connect i program FTP połączy się z serwerem.

3. Wysyłanie plików na serwer.

Po poprawnym zalogowaniu i podłączeniu z serwerem można przystąpić do wysyłania, usuwania plików na naszym serwerze.

Okno programu podzielone jest na dwie części: prawą i lewą.

W jednej z nich widzimy pliki dostępne na naszym komputerze a w drugiej pliki na serwerze



Aby wysłać plik na serwer należy znaleźć go w części pokazującej pliki na naszym komputerze, zaznaczyć go kliknąć myszką aż się podświetli, a następnie kliknąć w strzałkę na górze (np.; na zdjęciu zaznaczamy plik typu JPG i klikamy strzałkę w prawo)

Plik zostaje umieszczony na serwerze.

4. Umieszczanie zdjęć w aukcji allegro

Każde zdjęcie umieszczone na serwerze ma swoją unikalną ścieżkę dostępu. W przypadku serwerów na republika.pl wygląda tak:

<http://www.nazwa-uzytkownika.republika.pl/nazwa-pliku.jpg>

Jeśli utworzyliśmy na serwerze jakieś katalogi i dopiero w nich są pliki graficzne to należy ten fakt uwzględnić – np.:

<http://www.nazwa-uzytkownika.republika.pl/nazwa-katalogu/nazwa-pliku.jpg>

Aby umieścić zdjęcie na aukcji należy podczas wystawiania aukcji korzystając z tzw. „edytora wizualnego allegro” i opcji WSTAW OBRAZEK

Maksimum 50 znaków. [?](#) Bez tagów HTML.

Opis

Edytor wizualny | Kod źródłowy HTML | [Edytor tekstowy](#) | [Podgląd](#)

-- czcionka -- | -- rozmiar -- |

B *I* U x_2 x^2 |


Opisz przedmiot jak najdokładniej, uwzględniając jego stan (nowy/używany), zalety i wady. Staraj się opisać go uczciwie, podając możliwie dużo szczegółów. W zakładce **Kod źródłowy HTML** i **edytorze tekstowym** można używać tagów HTML, np. `Kupuj u mnie!` = **Kupuj u mnie!** [?](#)
Jeżeli chcesz wiedzieć, jak korzystać z edytora wizualnego, [kliknij tutaj](#).

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie: (Zdjęcie zostanie załadowane automatycznie)

Po kliknięciu w przycisk z tą opcją, pokaże się okienko do wstawiania zdjęcia.

W polu lokalizacja (URL) należy wstawić ścieżkę dostępu do pliku graficznego naszego zdjęcia (np.: <http://www.nazwa-uzytkownika.republika.pl/nazwa-pliku.jpg>), a następnie kliknąć przycisk WYBIERZ.



Zdjęcie zostanie wstawione do aukcji (szablону aukcji) albo w miejscu gdzie mieliśmy ustawiony aktualnie kursor w edytorze wizualnym, albo na samej górze szablonu.

Jeśli zdjęcie jest w niewłaściwym miejscu należy na nie kliknąć i przeciągnąć we właściwe miejsce.

KONIEC.